



SUBSTRATO ORQUÍDEAS

80017-80045



FICHA TECNICA

INTRODUCCIÓN

Substrato ORQUÍDEAS está pensado para la plantación y trasplante de una amplia gama de orquídeas.

La perlita proporciona una adecuada aireación y oxigenación de las raíces (imprescindible para las plantas epífitas o aéreas), así como un buen drenaje y una apropiada retención de humedad.



COMPOSICIÓN

Corteza de pino, turba rubia y perlita.

Conductividad eléctrica: 10 - 30 mS/m

pH (H₂O): 5.5 – 6.5

Materia seca: 50%

Materia orgánica/Materia seca: 75%

Capacidad de retención de agua: 320ml/litro de sustrato.

PRESENTACIÓN

Se presenta en:

Sacos de 5 litros y 20 litros con asa (easypack).

PRINCIPALES APLICACIONES

Substrato ORQUÍDEAS ha sido diseñado para la plantación y trasplante de todo tipo de orquídeas como pueden ser *Phalaenopsis*, *Cymbidium*, *Cattleya*, etc.

Proporciona una perfecta aireación de las raíces (muy adecuado para las plantas epífitas o aéreas), así como un buen drenaje y apropiada retención de humedad. En su composición se incluyen cortezas de pino de gran calidad y con una granulometría adecuada para el desarrollo radicular de estas plantas.



Cymbidium



Cattleya




Asocenda



Phalaenopsis

MODO DE EMPLEO-DOSIFICACION

- 1.- Sacar con delicadeza la orquídea entera de la maceta.
- 2.- Limpiar cuidadosamente las raíces eliminando el sustrato anterior. Recortar las raíces dañadas o muertas.
- 3.- En la nueva maceta, añadir una base de bolas de arcilla para facilitar el drenaje y colocar encima una capa de sustrato ORQUÍDEAS FLOWER.
- 4.- Colocar la orquídea y rellenar con el sustrato ORQUÍDEAS FLOWER ligeramente humedecido.
- 5.- Compactar ligeramente el sustrato con los dedos.
- 6.- Colocar un tutor (palo guía) para fijar el tallo de la orquídea y regar.



Calendario de aplicación:

E	F	M	A	M	J	JI	A	S	O	N	D
☺	☹	☹	☹	☺	☺	☺	☺	☹	☹	☹	☺
Periodo favorable: ☺						Periodo ideal: ☹					
La época recomendable para realizar el trasplante es después de que la planta haya acabado su periodo de floración. O bien, antes de que inicie el periodo vegetativo.											

Se recomienda utilizar contenedores o macetas con amplias y abundantes perforaciones para que se efectúe un adecuado drenaje.

Al practicar cualquier tipo de trasplante, es muy importante que el sustrato permanezca húmedo durante 15 días para que la planta no se deshidrate.

Pasado un tiempo cuando la planta ya esté consolidada en el nuevo sustrato es aconsejable aplicar un abono líquido como el **ABONO ORQUÍDEAS LÍQUIDO** para estimular su desarrollo.

